



デザイン/クローバー  
 <出来上がりサイズ>  
 約17cm×11cm

<使用道具>

57-906 ロゼットメーカー<ラージ>  
<https://clover.co.jp/products/57906>

57-965 花あみルーム  
<https://clover.co.jp/products/57965>

57-966 花あみルーム<ミニ>  
<https://clover.co.jp/products/57966>

18-018

ぬい針「絆」普通地用 短針8(三ノ三)

36-666 カットワークはさみ115

24-413 水性チャコペン<青 太>

58-431 クロバーボンド<多用途・速乾>

<材料>

- ・サテンリボン(36mm幅)ピンク色 約110cm
- ・サテンリボン(24mm幅)濃いピンク色 約80cm
- ・サテンリボン(18mm幅)濃いピンク色 約27.5cm
- ・サテンリボン(9mm幅)濃いピンク色 約17cm
- ・オーガンジーリボン(40mm)ピンク色 約36cm
- ・25番刺しゅう糸(ピンク)
- ・中細毛糸(あみぐるみが編みたくなる糸)白色
- ・オーバルビジューパーツ 1粒
- ・ハートビジューパーツ 2粒
- ・磁石(直径6mm) 1粒

・フェルト ピンク色  
 3.5cm角1枚、4cm角1枚、7cm角1枚  
 (※フェルトの実物大型紙は6ページ目に  
 記載されています。)

- ・ワイヤーリングキーホルダー 1個
- ・手縫い糸

<作り方>


※ロゼットメーカー<ラージ>・花あみルーム・花あみルーム<ミニ>の使い方は、商品付属の説明書をご覧ください。

①ロゼットパーツを作ります。

(1)土台になるロゼット【パーツA】を作ります。

サテンリボン(36mm幅・ピンク色)を使用し、ロゼットを作ります。

ロゼットメーカーにリボンを1周セットした後、ロゼットの内側を糸でしっかりと2周ほどなみ縫いします。  
 実物大型紙(6ページ)を使ってフェルトを直径3.5cmの円形にカットし、ロゼットの中央に貼り付けます。




フェルト(直径3.5cm円形・ピンク色)を貼り付ける。


(2)ロゼットの上側に付けるパーツ【パーツB】を作ります。

サテンリボン(24mm幅・濃いピンク色)を使用し、ロゼットのパーツを作ります。

画像のように、プリーツの山を12個作ります。作り終わったらロゼットメーカーを裏返し羽ひとつ分残してカットします。



(3)ロゼットメーカーを表に返し、最後に折り込んだリボンを引き出し、リボンの端を最後の羽の内側に折り込みます。




(4)最初の折り始めも内側に折り込みます。できあがったロゼットパーツの下側を縫い止めます。



(5)表に返し取り外し、右端をボンドで貼り付けます。



(6)【パーツA】上に【パーツB】を貼り付けます。  
フェルトの中央に磁石をボンドで貼り付け、一晩乾燥させます。



一晩乾燥させます。

**クローバー株式会社**

ロゼットメーカーと花あみルームで作る 花リボンのロゼット 2/6


(7)磁石を隠すためのフェルトパーツ【パーツC】を作ります。

フェルト(直径4cm円形・ピンク色)とサテンリボン(18mm幅・濃いピンク色)5.5cmを準備します。

(フェルトの実物大型紙は6ページ)


リボンを半分に折り、フェルト(直径4cm円形・ピンク色)にボンドで貼り付けます。

貼り付ける際は、1.5cm程度外に出します。



(8)【パーツC】を磁石を隠すようにボンドで貼り付けます。

リボンを手前に倒して折り、ボンドで貼り付けます。完成したパーツを【パーツD】とします。




(9)ワイヤリングを取り付けるためのフェルトパーツ【パーツE】を作ります。


フェルト(直径7cm円形・ピンク色)とサテンリボン(18mm幅・濃いピンク色)7cmを準備します。

(フェルトの実物大型紙は6ページ)

リボンを半分に折り、フェルト(直径7cm円形・ピンク色)にボンドで貼り付けます。貼り付ける際は、2cm程度外に出します。



(10)【パーツD】の裏側に【パーツE】を貼り付けます。貼り付けの位置はお好みで調整してください。




## ②花あみルームでロゼットに飾り付けるパーツを作ります。

(1)ロゼット下部に飾り付けるリボン【リボンA】を作ります。

オーガンジーリボン(40mm幅・ピンク色)18cmを準備します。リボンの両端を1cm程度重ねてなみ縫いをし、玉どめをします。

オーガンジーリボンの中心部分を折りたたみます。生地の上に針を入れ、手縫い糸を巻き付けて固定します。同じものをもう一つ作ります。



(2)2つのオーガンジーリボンの中心部分を手縫い糸で縫い付けます。




(3)同様にサテンリボン(24mm幅・濃いピンク色)でも作ります。リボンの長さは13cmと16.5cmで作ります。


(4)花あみルームの丸枠(小)に中細毛糸を2周巻いて、25番刺しゅう糸3本取で中心をかかります。

(5)(1)~(4)で作ったパーツを組み合わせます。

オーガンジーリボンパーツの上に、サテンリボンパーツを重ねて、サテンリボン(9mm幅・濃いピンク色)5.5cmを中心に巻きボンドで貼り付けます。




- (6) 重ねたリボンパーツの上に、花あみルームパーツ・オーバルビジュアパーツをボンドで貼り付けます。  
ロゼット下部に飾り付けるリボン【リボンA】の完成です。




③ぬい針とボンドを使用してロゼットに飾り付けるパーツを作ります。

- (1) 上部に飾り付けるリボン【リボンB】を作ります。


- (2) サテンリボン (18mm 幅・濃いピンク色)7.5cm を準備します。リボンの両端を1cm 程度重ねてなみ縫いをし、玉どめをします。  
サテンリボンの中心部分を折りたたみ、生地の上に針を入れ、手縫い糸を巻き付けて固定します。



- (3) サテンリボン (9mm 幅・濃いピンク色)2.5cm をなみ縫いしたリボンの中心に巻きボンドでとめます。



- (4) サテンリボン (9mm 幅・濃いピンク色)6cm を準備し、両端を下の写真のようにカットします。



- (5) サテンリボン (9mm 幅・濃いピンク色)6cm を半分に折り、リボンの裏側にボンドで貼り付けます。

- リボンを表に返し、中央にハートビジュアパーツをボンドで貼り付けます。上部に飾り付けるリボン【リボンB】の完成です。



ハートビジュアパーツを貼り付ける。

- (6) 同じものをもう一つ作ります。

**クローバー株式会社**

④花あみルーム <ミニ>でロゼットに飾り付けるパーツを作ります。

(1)上部に飾り付ける花パーツを作ります。

(2)花あみルーム <ミニ>のサークル枠に中細毛糸を1周巻いて、25番刺しゅう糸3本取で中心をかがります。同じものをもう一つ作ります。

⑤②～④で作ったパーツをボンドで貼り付けてワイヤーリングキーホルダーを通して完成です。

ボンドで貼り付けにくい場合は、手縫いで縫いつけてください。

ワイヤーリングキーホルダー  
を通す

②で作した【リボンA】

④で作した花パーツ

③で作した【リボンB】




※ 位置は取り付ける缶バッジの大きさに合わせて調整してください

<実物大型紙>


・フェルト(ピンク色)




直径3.5cm



直径4cm



直径7cm



クローバー株式会社

ロゼットメーカーと花あみルームで作る 花リボンのロゼット 6/6